PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

08-190472

(43)Date of publication of application: 23.07.1996

(51)Int.CI.

G06F 9/06 G06F 9/445 G06F 13/00

(21)Application number: 07-001797

(22)Date of filing :

10.01.1995

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(72)Inventor: OKI HIROSHI

KAMATA SHINJI HARA TAKASHI OKADA TOSHIO YAMAZAKI TOSHIYA IGARASHI NORIHIKO

(54) SYSTEM AND METHOD FOR REMOTE INSTALLATION

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable a user to obtain software through a communication line without troublesome operation and to automatically install it.

CONSTITUTION: A host computer 21 sends a 1st key table 32 and a 2nd key table 33 to a terminal 23 and a display device 24 displays the key words that they contain. The user selects the key word corresponding to desired software on the screen and the host computer 21 sends a list of software corresponding to it to the terminal 23. The user selects the desired software in the list and informs the host computer 21 of it. The host computer 21 takes the software that the user selects out of a software group 35, checks operation environment by using an environmental file 31, and then stores the software on the hard disk 25 of the terminal 23 through the communication line 22. The distributed software is automatically registered in the system and an icon 37 for actuation is displayed in a storehouse window 36.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公別番号

特開平8-190472

(51) Int.Cl. ⁶ G 0 6 F	9/06 9/445	識別記号 410			庁内整理番号	F I				技術表示簡所
	13/00	:	351	Н	7368-5E	G 0 6 F	9/ 06	4 2 0	J	
						審查請求	未請求	請求項の数20	OL	(全 19 頁)
(21)出願番号		特顯平7	- 179	7		(71)出願人				
(22)出顧日		平成7年(1995)1月10日						株式会社 具川崎市中原区。	上小田・	P4丁目1番
						(72)発明者	沖 宏志 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内			
						(72)発明者	(72)発明者 鎌田 紳二 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士酒株式会社内			
						(74)代理人			(外14	<u>s</u>)
									j	数質に続く


(54) 【発明の名称】 リモートインストールシステムおよび方法

(57) 【要約】 (修正有)

【目的】 ユーザが煩雑な作業を行うことなく通信回線を介してソフトウェアを入手し、自動的にインストールすることを可能とする。

【構成】 ホスト計算機21は第1キーテーブル32 第2キーテーブル33を端末23に送信し、表示装置2 4はそれらに含まれるキーワードを表示する。ユーザは 画面上で希望するソフトウェアに対応するキーワードを 変び、ホスト計算機21はそれに対応するソフトウェア のリストを端末23に送る。ユーザはその中から希望す るソフトウェアを選んで、ホスト計算機21に通知す る。ホスト計算機21はソフトウェア群35からユーザ の選んだソフトウェアを取り出し、環境ワンイル31を 用いて動作環境をチェックした後、通信回報22を介し で端末23のハードディスタこちに格納する。配送され たソフトウェアは自動的にシステムに登録され、倉庫ウ ィンドウ36内に起動用のアインコン37が表示され る。

本発明の 実施例の構成図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 配送センターとユーザの端末装置とを通 信回線で結び、該配送センターからソフトウェアを該端

末装置に配送するシステムにおいて、 前記端末装置内にあって、前記ソフトウェアの配送先と なる専用の格納領域を持つコンテンツ格納手段と、

配送すべき対象ソフトウェアが決まった後に、前記専用 の格納領域内のサブディレクトリを該対象ソフトウェア に対応して自動的に指定するサブディレクトリ指定手段 ٤.

前記専用の格納領域に自動的に生成された前記サブディ レクトリに、前記対象ソフトウェアを配送するインスト ール手段とを備えることを特徴とするリモートインスト ールシステム。

【請求項2】 前記専用の格納領域に対応する専用のウ ィンドウ内に、前記対象ソフトウェアに対応するアイコ ンを表示するアイコン表示手段をさらに備えることを特 徴とする請求項1記載のリモートインストールシステ

【詰求項3】 複数のキーワードを2つ以上の階層で表 20 なくとも2つ以上を表示することを特徴とする請求項8 示するキーワード表示手段と、

前記キーワード表示手段が表示した前記複数のキーワー ドから、前記対象ソフトウェアに対応する1つ以上のキ ーワードを前記ユーザに選択させ、該1つ以上のキーワ ードを前記インストール手段に通知する選択手段とをさ らに備え、

前記インストール手段は前記1つ以上のキーワードを用 いて、前記複数のソフトウェアから前記対象ソフトウェ アを検索することを特徴とする請求項1記載のリモート インストールシステム。

【請求項4】 前記キーワード表示手段は、前記2つ以 上の階層の間でキーワードの重複を許して前記複数のキ ーワードを表示することを特徴とする請求項3記載のリ モートインストールシステム。

【請求項5】 前記複数のキーワードを前記複数のソフ トウェアと関係付けて保持するキーワード格納手段をさ らに備えることを特徴とする請求項3記載のリモートイ ンストールシステム。

【請求項6】 前記端末装置におけるソフトウェアの動 作環境に関する環境情報を取得して、前記配送センター 40 に通知する環境情報通知手段と、

前記環境情報通知手段から受け取った前記環境情報を前 記対象ソフトウェアの動作環境と比較して、動作環境の 適合性をチェックし、チェック結果を前記インストール 手段に通知する環境チェック手段とをさらに備え、

前記インストール手段は、前記チェック結果に応じて前 記対象ソフトウェアを配送するかどうかまたは配送方法 を決めることを特徴とする請求項1記載のリモートイン ストールシステム。

【請求項7】 前記環境情報通知手段は、前記配送セン 50 前記ユーザが希望する対象ソフトウェアの動作環境と比

ターに通知する時点における動作環境を含む前記環境情 報を取得することを特徴とする詰求項6記載のリモート インストールシステム。

【請求項8】 前記対象ソフトウェアの複数のインスト ール方法を表示するインストールメニュー表示手段と、 前記インストールメニュー表示手段が表示した前記複数 のインストール方法から特定のインストール方法を前記 ユーザに選択させ、該特定のインストール方法を前記イ ンストール手段に通知する選択手段とをさらに備え、

10 前記インストール手段は、前記特定のインストール方法 により前記対象ソフトウェアを前記コンテンツ格納手段 にインストールすることを特徴とする請求項1記載のリ モートインストールシステム。

【請求項9】 前記インストールメニュー表示手段は、 前記対象ソフトウェアを前記端末装置のシステムに登録 するインストール方法と、前記対象ソフトウェアのイン ストールプログラムを前記端末装置のシステムに登録す るインストール方法と、前記対象ソフトウェアを前記端 末装置にダウンロードするインストール方法のうち、少 記載のリモートインストールシステム。

【請求項10】 前記インストール手段から受け取る設 定ファイルに記述されたインストール手順に従って、前 記対象ソフトウェアを前記コンテンツ格納手段に自動的 にインストールする自動インストール手段をさらに備え ることを特徴とする請求項1記載のリモートインストー ルシステム。

【請求項11】 前記インストール手段は、前記設定フ アイルの内容を必要に応じて書き換えて前記自動インス 30 トール手段に送ることを特徴とする請求項10記載のリ モートインストールシステム。

【請求項12】 配送センターとユーザの端末装置とを 通信回線で結び、該配送センターからソフトウェアを該 端末装置に配送するシステムにおいて、

複数のキーワードを複数のソフトウェアと関係付けて保 持するキーワード格納手段と、

前記複数のキーワードを重複を許して2つ以上の階層で 表示するキーワード表示手段と、

前記キーワード表示手段が表示した前記複数のキーワー ドから、配送すべきソフトウェアに対応する1つ以上の キーワードを前記ユーザに選択させる選択手段とを備え ることを特徴とするリモートインストールシステム。

【請求項13】 配送センターとユーザの端末装置とを 通信回線で結び、該配送センターからソフトウェアを該 端末装置に配送するシステムにおいて、

前記端末装置におけるソフトウェアの動作環境に関する 環境情報を取得して、前記別法センターに通知する環境 情報通知手段と、

前記環境情報通知手段から受け取った前記環境情報を、

較して、動作環境の適合性をチェックし、チェック結果 を出力する環境チェック手段と、

前記チェック結果に応じて該対象ソフトウェアを配送す るかどうかまたは配送方法を決めるインストール手段と を備えることを特徴とするリモートインストールシステ

【請求項14】 配送センターとユーザの端末装置とを 通信回線で結び、該配送センターからソフトウェアを該 端末装置に配送するシステムにおいて、

を表示するインストールメニュー表示手段と、

前記インストールメニュー表示手段が表示した前記複数 のインストール方法から特定のインストール方法を前記 ユーザに選択させる選択手段と、

前記特定のインストール方法により前記対象ソフトウェ アを前記端末装置にインストールするインストール手段 とを備えることを特徴とするリモートインストールシス テム。

【請求項15】 配送センターとユーザの端末装置とを 通信回線で結び、該配送センターからソフトウェアを該 20 信回線を介して情報を交換し、該配送センターからソフ 端末装置に配送するシステムにおいて、

配送すべき対象ソフトウェアのインストール手順を記述 した設定ファイルをユーザ毎に個別に用意し、該設定フ アイルを該対象ソフトウェアのインストール時に前記端 末装置に送るインストール手段と、

送られた前記設定ファイルに記述された前記インストー ル手順に従って、前記対象ソフトウェアを前記端末装置 に自動的にインストールする自動インストール手段とを 備えることを特徴とするリモートインストールシステ

【請求項16】 配送センターとユーザの端末装置が通 信回線を介して情報を交換し、該配送センターからソフ トウェアを該端末装置に配送する方法において、

前記端末装置内に前記ソフトウェアの配送先となる専用 の格納領域を設け、

配送すべき対象ソフトウェアが決まった後に、前記専用 の格納領域内のサブディレクトリを該対象ソフトウェア に対応して自動的に指定し.

前記専用の格納領域に指定された前記サブディレクトリ を自動的に生成し、

生成された前記サブディレクトリに前記対象ソフトウェ アを配送することを特徴とするリモートインストール方 法。

【請求項17】 配送センターとユーザの端末装置が通 信回線を介して情報を交換し、 該配送センターからソフ トウェアを該端末装置に配送する方法において、

複数のキーワードを複数のソフトウェアと関係付けて設

前記複数のキーワードを重複を許して2つ以上の階層で 表示し、

表示された前記複数のキーワードから配送すべき対象ソ フトウェアに対応する1つ以上のキーワードを選択し、 前記1つ以上のキーワードを用いて前記複数のソフトウ ェアから前記対象ソフトウェアを検索し、

得られた前記対象ソフトウェアを前記端末装置に配送す ることを特徴とするリモートインストール方法。

【請求項18】 配送センターとユーザの端末装置が通 信回線を介して情報を交換し、該配送センターからソフ トウェアを該端末装置に配送する方法において、

配送すべき対象ソフトウェアの複数のインストール方法 10 前記端末装置におけるソフトウェアの動作環境に関する 環境情報を取得し、

該環境情報を前記配送センターに通知し、

通知された前記環境情報を、前記ユーザが希望する対象 ソフトウェアの動作環境と比較して、動作環境の適合性 をチェックし、

チェック結果に応じて前記対象ソフトウェアを配送する かどうかまたは配送方法を決めることを特徴とするリモ ートインストール方法。

【請求項19】 配送センターとユーザの端末装置が通 トウェアを該端末装置に配送する方法において、

配送すべき対象ソフトウェアの複数のインストール方法 を表示し、

表示された前記複数のインストール方法から特定のイン ストール方法を選択し、

選択された前記特定のインストール方法により前記対象 ソフトウェアを前記端末装置にインストールすることを 特徴とするリモートインストール方法。

【請求項20】 配送センターとユーザの端末装置が通 30 信回線を介して情報を交換し、該配送センターからソフ トウェアを該端末装置に配送する方法において、

配送すべき対象ソフトウェアのインストール手順を記述 した設定ファイルをユーザ毎に個別に用意し、

前記対象ソフトウェアのインストール時に、前記設定フ アイルを前記端末装置に送り、

送られた前記設定ファイルに記述された前記インストー ル手順に従って、前記対象ソフトウェアを前記端末装置 に自動的にインストールすることを特徴とするリモート インストール方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、通信回線を介してソフ トウェアをユーザの端末装置に自動的にインストールす るためのリモートインストールシステムとその方法に関 する。

[0002]

【従来の技術】近年のパソコン通信等の発達に伴い、通 信回線を介してソフトウェアを入手したいというユーザ の希望が生じているが、このようなソフトウェアの配送 50 を自動的に行う本格的なシステムは実現していない。ソ

フトウェアの自動配送を行うには、まずユーザが希望す るソフトウェアを自宅の端末装置から配送センターに知 らせ、ユーザから通知を受けた配送センターは通信回線 を介して要求されたソフトウェアをユーザの端末装置に 送信するという形式が考えられる。そして、ソフトウェ アを受け取ったユーザは、自宅の端末装置上でディレク トリを指定してこれを格納し、必要に応じて対応するア イコンを設定する。

[0003]

うなソフトウェアの配送を実現するには、次のような問 題がある。

【0004】ユーザの端末装置において、ソフトウェア の配送を受ける窓口となるディレクトリが統一されてい ないと、後でユーザ自身がファイルをあるディレクトリ から他のディレクトリに移動させたりして整理し直す必 要があり、配送されたソフトウェアの保守性が悪くな る。また、ユーザにとってはサブディレクトリ等を指定 する作業がわずらわしいという問題がある。

な数のソフトウェアの中から希望するものを選択する方 法が確立されておらず、的確にこれを選びだせるシステ ムが必要である。

【0006】また、ソフトウェアの動作環境として課さ れる条件は一般に複数あり、ユーザにとってはこれらを 1つ1つチェックする作業が煩雑に感じられる。さら に、動作環境のチェックを誤ると、せっかく入手したソ フトウェアが白字の環境では動作しない場合もあり得

一ルの方法も一般には複数の方法が考えられ、ユーザの 希望を考慮する必要がある。さらに、ソフトウェアの配 送およびインストールを通信回線を利用して行うので、 通信回線の利用効率を低下させないことが望まれる。

【0008】本発明は、ユーザが煩雑な作業を行うこと なく通信回線を介してソフトウェアを入手し、ユーザの 端末装置に自動的にインストールすることが可能なりモ ートインストールシステムとその方法を提供することを 目的とする。

[00009]

【課題を解決するための手段】本発明は、配送センター とユーザの端末装置とを通信回線で結び、該配送センタ ーからソフトウェアを該端末装置に配送するリモートイ ンストールシステムおよびその方法である。

【0010】図1は本発明のリモートインストールシス テムの原理図である。図1のリモートインストールシス テムは、インストール手段1、サブディレクトリ指定手 段2、キーワード格納手段3、環境チェック手段4、自 動インストール手段11、コンテンツ格納手段12、ア イコン表示手段13、インストールメニュー表示手段1 50 【0018】図1のインストール手段1、サブディレク

4、選択手段15、キーワード表示手段16、および環 境情報通知手段17を備える。

【0011】コンテンツ格納手段12は、ユーザの端末 装置内にあって、ソフトウェアの配送先となる専用の格 納領域を持つ。サブディレクトリ指定手段2は、配送す べき対象ソフトウェアが決まった後に、上記専用の格納 領域内のサブディレクトリを対象ソフトウェアに対応し て自動的に指定する。

【0012】インストール手段1は、上記専用の格納領 【発明が解決しようとする課題】しかしながら上述のよ 10 域に自動的に生成された上記サブディレクトリに対象ソ フトウェアを配送する。アイコン表示手段13は、上記 専用の格納領域に対応する専用のウィンドウ内に、対象 ソフトウェアに対応するアイコンを表示する。

> 【0013】キーワード格納手段3は、複数のキーワー ドを複数のソフトウェアと関係付けて保持する。キーワ ード表示手段16は、キーワード格納手段が保持する複 数のキーワードを、重複を許して2つ以上の階層で表示 する。

【0014】選択手段15は、キーワード表示手段16 【0005】また、ユーザが自宅の端末装置上で、膨大 20 が表示した複数のキーワードから、対象ソフトウェアに 対応する1つ以上のキーワードをユーザに選択させ、そ れらの1つ以上のキーワードをインストール手段1に涌 知する。インストール手段1は、上記1つ以上のキーワ ードを用いて、複数のソフトウェアから対象ソフトウェ アを検索する。

【0015】環境情報通知手段17は、上記端末装置に おけるソフトウェアの動作環境に関する環境情報を取得 して、上記配送センターに通知する。環境チェック手段 4は、環境情報通知手段 17から受け取った上記環境情 【0007】また、配送されたソフトウェアのインスト 30 報を対象ソフトウェアの動作環境と比較して、動作環境 の適合性をチェック1. チェック結果をインストール手 段1に通知する。インストール手段1は、上記チェック 結果に応じて対象ソフトウェアを配送するかどうかまた は配送方法を決める。

【0016】インストールメニュー表示手段14は、対

象ソフトウェアの複数のインストール方法を表示する。 選択手段15は、インストールメニュー表示手段14が 表示した複数のインストール方法から特定のインストー ル方法をユーザに選択させ、その特定のインストール方 40 法をインストール手段1に通知する。インストール手段 1は、上記特定のインストール方法により対象ソフトウ ェアをコンテンツ格納手段12にインストールする。 【0017】自動インストール手段11は、インストー ル手段1から受け取る設定ファイルに記述されたインス トール手順に従って、対象ソフトウェアをコンテンツ格 納手段12に自動的にインストールする。インストール 手段1は、上記設定ファイルをユーザ毎に個別に用意 し、必要に応じてその設定ファイルの内容を書き換えて 自動インストール手段11に送る。

トリ指定手段2、キーワード格納手段3、および環境チ ェック手段1は、図2の実施例の構成図におけるホスト 計算機21に相当する。また、図1の自動インストール 手段11、コンテンツ格納手段12、アイコン表示手段 インストールメニュー表示手段14 選択手段1 5、キーワード表示手段16、および環境情報通知手段 17は、端末ソフトを搭載した図2の端末23に相当す る。特に、コンテンツ格納手段12はハードディスク2 5に相当し、アイコン表示手段13、インストールメニ 示装置24に相当する。

【0019】また、上記専用の格納領域は例えばハード ディスク25内の倉庫ディレクトリに対応し、上記専用 のウィンドウは表示装置24の画面に表示される倉庫ウ ィンドウ36に対応する。

[0020]

【作用】対象ソフトウェアの配送時に、サブディレクト リ指定手段2がコンテンツ格納手段12の有する専用の 格納領域内のサブディレクトリを自動的に指定する。そ 白動的に生成され、そこにインストール手段1が対象ソ フトウェアを配送する。ソフトウェアの配送専用の格納 領域が設けられるのでその後の保守性が良く、またサブ ディレクトリが自動的に指定・生成されるので、ユーザ の作業が軽減される。

【0021】また、アイコン表示手段13が上記専用の 格納領域に対応する専用のウィンドウを表示し、対象ソ フトウェアに対応するアイコンを自動的に表示する。こ れにより、ユーザは対象ソフトウェアが配送されたこと を認識し、表示されたアイコンを用いて直ちに対象ソフ 30 トウェアを起動することができる。

【0022】また、キーワード表示手段16は、キーワ ード格納手段が保持する複数のキーワードを、重複を許 して2つ以上の階層で表示し、ユーザは選択手段15を 用いてそれらの複数のキーワードのうちのいくつかを選 択する。選択されたキーワードはインストール手段1に 通知され、対応する対象ソフトウェアが検索される。キ ーワードの表示階層間で同一のキーワードが重複して表 示されるため、ユーザにとって柔軟かつ効果的な選択が 可能になる。

【0023】また、環境チェック手段4は、環境情報通 知手段17から受け取った上記端末装置におけるソフト ウェアの動作環境と対象ソフトウェアの動作環境とを比 較して、それらが適合するかどうかを調べる。例えば、 それらが適合すればインストール手段1が対象ソフトウ ェアを配送し、適合しなければ配送するかどうかをユー ザに問い合わせる。対象ソフトウェアの配送前にその動 作環境のチェックが自動的に行われるので、ユーザのチ ェック作業が軽減される。

が対象ソフトウェアの複数のインストール方法をメニュ 一形式で表示し、ユーザは希望する特定のインストール 方法を選択することができる。インストール手段1は、 選択されたインストール方法により対象ソフトウェアを コンテンツ格納手段12の上記専用の格納領域にインス トールする。これにより、ユーザはあらかじめ用意され たインストール方法内のパリエーションを試してみるこ とが可能になる。

【0025】また、自動インストール手段11は、イン ュー表示手段14、およびキーワード表示手段16は表 10 ストール手段1がユーザ毎に用意した設定ファイルに記 述されたインストール手順に従って、対象ソフトウェア をコンテンツ格納手段12に自動的にインストールす る。設定ファイルを受け取った後は上記配送センターと 通信する必要がなく、通信回線の利用効率が良くなる。 また、上記サブディレクトリの名称や環境情報を用いて 設定ファイルの内容を書き換えることもできる。 [0026]

【実施例】以下、図面を参照しながら、本発明の宝施例 を詳細に説明する。図2は、本発明の実施例のリモート して、上記サブディレクトリが上記専用の格納領域内に 20 インストールシステムの構成図である。図2のリモート インストールシステムは、ソフトウェアの配送センター にあるホスト計算機21、ユーザの端末23 およびこ れらを結ぶ通信回線22から成る。端末23は、例えば 配送センターから遠く離れたユーザの白字にあるパーソ ナルコンピュータであり、通信回線22は例えばパソコ ン通信のネットワーク用の回線であるものとする。

> 【0027】ホスト計算機21は、図示されない格納領 域内に配送可能な複数のソフトウェアを含むソフトウェ ア群35と、そのソフトウェア群35から特定のソフト ウェアを選択するときに用いるキーワードのリストを保 持する第1キーテーブル32および第2キーテーブル3 3を格納している。

【0028】ユーザが端末23からホスト計算機21に キーワードのリストを要求すると、ホスト計算機21は 第1キーテーブル32、第2キーテーブル33を順次送 信して、それらに含まれるキーワードを端末23の表示 装置24の画面に表示させる。ユーザは表示されたキー ワードから希望するソフトウェアに対応するものを選 び、ホスト計算機21に通知する。

【0029】ホスト計算機21は通知されたキーワード に該当するいくつかのソフトウェアの名称を含むメニュ 一を表示装置24の画面に表示させ、ユーザはその中か ら希望するソフトウェアを選んで、ホスト計算機21に 通知する。そして、ホスト計算機21はソフトウェア胜 35からユーザの選んだソフトウェアのコンテンツ(フ アイル)を取り出し、端末23のハードディスク25に 設定された配送(宅配、またはディストリビューショ ン) 用のディレクトリD: ¥SOUKOに格納する。 【0030】このとき、宅配されたソフトウェアを起動 【0024】また、インストールメニュー表示手段14 50 するためのアイコン37が自動的に登録され、表示装置

ジが表示される。

24の画面上でディレクトリD:¥SOUKOに対応し て設けられた倉庫ウィンドウ36内に表示される。例え ば端末23がWINDOWSを搭載している場合は、字 配されたソフトウェアはWINDOWSのプログラムマ ネージャに登録される。以後、ユーザはアイコン37を マウス等の入力装置を用いてクリックするだけで、宅配 されたソフトウェアを使用することができる。

【0031】端末23が装備するハードウェアやソフト ウェアツール等の動作環境を記述した環境ファイル31 は端末23内で生成され、ホスト計算機21のアクセス 10 況等のインストール後に変化した可能性のある情報を取 時にホスト計算機21に送られる。ホスト計算機21は 受け取った環境ファイル31を各ユーザ毎に保持し、ユ ーザが選んだソフトウェアが動作可能かどうかのチェッ クに用いる。

【0032】また、ホスト計算機21はユーザ毎に個別 の設定ファイル34を用意し、ユーザが選んだソフトウ ェアの動作に必要なファイルー式とその格納場所をこれ に記述する。そして、それらのファイル一式とともに設 定ファイル34を端末23に一括して送り、端末23に ソフトウェアの自動インストールを行わせることができ 20 イル39には、機種、ハードディスク情報HD、格納場 る。

【0033】次に、図3から図5までを参照しながら、 図2のリモートインストールシステムによるソフトウェ アの宅配の動作フローを説明する。図3において、ユー ザAの端末23は通信用の端末ソフトのインストール時 に動作環境の情報を取得し、取得した情報を設定した環 境ファイル38を作成する(ステップS1)。このと き、ユーザの端末の機種や宅配に使用する格納場所SO UKO等の取得に時間のかかる情報、あるいは、場合に よってユーザに問い合わせなければならない情報を取得 30 する.

【0034】格納場所SOUKOの決定にあたっては、 端末23はハードディスク25に所定の容量以上の空き 領域があるかどうかを調べ、空き領域があればそのルー トに字配用のディレクトリを作成する。このときディレ クトリ名等は端末23が自動的に生成し、ユーザAはそ れを確認する作業のみを行う。したがって、ユーザAは ディレクトリ名等を入力する必要がない。

【0035】ここでは、ユーザAの機種はTOWNSで あり、SOUKOのディレクトリはD:¥SOUKO (ドライブDのディレクトリSOUKO) であることが 環境ファイル38に書き込まれる。ユーザ Aは、必要が あればD:¥SOUKOを他のディレクトリに変更する こともできる。

【0036】際に設定されているパーティションに所定 の容量の空き領域がなければ、別のパーティションの空 き領域が一番大きい場所を探して、そこに宅配用のディ レクトリを作成する。具体的には、ディレクトリD:¥ SOUKOが一杯になったとすると、端末23が"D:

更します。よろしいですか。"等のメッセージを表示装 置24の画面に表示する。ユーザAがこれを承認する と、F: ¥SOUKOが新たにSOUKOのディレクト リとなる。所定の容量の空き領域がどのハードディスク にもなかったときは、"残念ながらディスク容量が足り ません。ディスクを増設してください。"等のメッセー

【0037】次に、端末ソフトの記動時(ホスト計算機 21へのアクセス時) に、ハードディスクやメモリの状 得する (ステップ S 2) 。ここでは、ユーザ Aのハード ディスクがドライブDにあり、空き容量が300Mバイ トであることが環境ファイル38に書き込まれる。こう して作成された環境ファイル38の内容は、ユーザAが ホスト計算機21にアクセス(接続)したときに、コマ ンドRIS SENDENVによりホスト計算機21に 送信される(ステップS3)。

【0038】ホスト計算機21は受信した情報をユーザ A環境ファイル39として保持する。ユーザA環境ファ 所SOUKOのほかに、使用しているOS(オペレーテ ィングシステム)とその格納場所が記述されている。こ こでは、ユーザAの端末23のOSはWINDOWSで あり、その格納場所WINDIRはD:¥WINDOW Sであることがわかる。

【0039】ホスト計算機21からコマンドRIS S ENDENVに対するレスポンスとしてRIS_SEN DENV*RESP OKを受け取ると、端末23はコ マンドRIS KEYLISTにより第1キーリストを 要求する(ステップS4)。これに応じて、ホスト計算 機21は第1キーテーブル32の内容をRIS KEY LIST*RESPとともに送り返す。ここでは、第1 キーテーブル32には、キー番号1、2、3、・・・に 対応するキーワードとして、OS/基本ソフト、開発支 援、ゲーム、・・・が格納されている。

【0040】これらのキーワードが第1キーリストとし て表示装置24の画面に表示されると(ステップS 5)、ユーザAはそれらの中から第1キーワードを選び 端末23に入力する(ステップS6)。すると、端末2 3はユーザAの選んだ第1キーワードのキー番号ととも に、第2キーリストを要求するコマンドRIS_KEY LISTをホスト計算機21に送る(ステップS7)。 ここでは、ユーザAは第1キーワードとしてゲームを選 択し、それに対応するキー番号3がホスト計算機21に 送られる.

【0041】第2キーリストを要求されたホスト計算機 21は、受け取ったキー番号に対応して第1キーテープ ル32内に格納されているポインタを用いて、対応する 第2キーテーブル33を求め、その内容をRIS KE ¥SOUKOが一杯です。倉庫をF:¥SOUKOに変 50 YLIST*RESPとともに送り返す。ここでは、第 2キーテーブル33には、キー番号51、52、53、 ・・・に対応するキーワードとして、RPG、アクショ

ン、パズル/クイズ、・・・が格納されている。 【0042】第2キーテーブルは第1キーテーブル32 内のキーワードに対応して一般に複数設けられており、 その数は第1キーテーブル32内のキーワードの数と同 じか、またはそれより少ない。後者の場合には、第1キ ーテーブル32内の2つ以上のキーワードが同じ1つの 第2キーテーブルを指すことになる。

【0043】第2キーテーブル内のキーワードが第2キ 10 ーリストとして表示装置24の画面に表示されると(ス テップS8)、ユーザAはそれらの中から第2キーワー ドを選び端末23に入力する(図4、ステップS9)。 すると、端末23はユーザAの選んだ第1および第2キ ーワードのキー番号とともに、第1および第2キーワー ドの両方に該当するソフトウェアのリストを要求するコ マンドRIS LISTをホスト計算機21に送る(ス テップS10)。ここでは、ユーザAは第2キーワード としてアクションを選択し、それに対応するキー番号5 2がホスト計算機21に送られる。

【0044】ソフトウェアのリストを要求されたホスト 計算機21は、第1および第2キーワードの2つのキー 番号を持つソフトウェアをソフトウェア群35の中から 検索する。このとき、検索条件として第1キーワードと 第2キーワードとを区別せずに、フラットに検索を行 う。また、機種やOSの種別はデフォルトのキーとして 扱い、これらも加味した上で検索する。これにより、例 えばTOWNS以外の機種専用のソフトウェアが検索さ れてくることが防止される。

【0045】そして、該当するソフトウェアの名称と番 30 号のリストをRIS LIST*RESPとともに端末 23に送る。ここでは、キー番号3と52を持つテトリ ス、パチンコ等のソフトウェアが該当するので、それら の名称がそれぞれのソフトウェア番号5、30等ととは、 に端末23に送られる。

【0046】ソフトウェアのリストが表示装置24の画 面に表示されると(ステップS11)、ユーザAはそれ らの中から希望するソフトウェアを選び、端末23に入 力する(ステップS12)。すると、端末23はユーザ 境がそのソフトウェアの動作に適するかどうかのチェッ クを要求するコマンドRIS_CHKENVをホスト計 算機21に送る(ステップS13)。ここでは、ユーザ Aはテトリスを選択し、それに対応するソフトウェア番 号5がホスト計算機21に送られる。

【0047】ユーザAが選択したソフトウェアの番号を 受け取ったホスト計算機21は、その番号に対応するソ フトウェアの動作環境とユーザAの端末23の環境との 整合性を調べるためのチェックスクリプト40を用意

リプト40の実行プログラムと端末23の端末ソフトと の間のやりとりにより自動的に行われるので、ユーザA は環境チェックが行われていることを必ずしも意識する 必要はない (ステップS14)。ユーザAに何らかの問 い合わせを行う必要が生じたときにのみ、ホスト計算機 2 1 がその問い合わせを行う。

【0048】ここでは、ユーザAが選択したテトリスの 動作環境として、OSがWINDOWS、機種がTOW NS、PC98等、推奨ディレクトリ (DIR) 名がT ETであることが記述されている。これに対して、ユー ザA環境ファイル39には、機種がTOWNS、OSが WINDOWSと記述されており、両者を比較すること によって機種とOSが適合していることがわかる。 【0049】次に、テトリスのチェックスクリプト40 を見るとユーザA側の格納場所WINDIRにVBRI

P 2 0 0. D L L というファイルがあるかどうか調査す るためのコマンド"ST4 @WINDIR@VBRI P200, DLL"があるので(MO1)、ホスト計算 機21はこれをRIS CHKENV*RESPととも 20 に端末23に送る。このとき、ホスト計算機21はユー ザA環境ファイル39を参照して、@WINDIR@を D:¥WINDOWSに置き換えて送る。ここで、@は ワイルドカードを表す。また、ファイルVBRJP20 O. D L L はテトリスの動作に必要なファイルの1つで ある。

【0050】このコマンドを受け取った端末23は、ド ライブDのディレクトリWINDOWSにファイルVB RJP200. DLLがあるかどうか調べ、その結果を ANSとしてホスト計算機21に送り返す。ここでは、 該当するファイルがなかったのでANS=OFFが送り 返される.

【0051】端末23にファイルVBRJP200、D LLがないことを知ったホスト計算機21は、チェック スクリプト40に従って(MO2)、"VBRIP20 0をコピーしてよいか?"という問い合わせを端末23 に送り、この問い合わせが表示装置24の画面に表示さ れる。ユーザAは表示された問い合わせに対する回答を 入力し、端末23がその回答をホスト計算機21に送り 返す。ここでは、ANS=はい が送り返され、ホスト Aの選んだソフトウェアの番号とともに、ユーザAの環 40 計算機21はチェックスクリプト40に従って、リモー トインストールを承諾し (RIS=OK)、VBRJP 200、DLLのコピーを指示するフラグF2をONに する (MA2)。

> 【0052】もし、ファイルVBRJP200. DLL が端末23の指定されたディレクトリにあった場合はA NS = ONが送り返されるので、その時点でRIS = OKとなる(MAI)。

【0053】このように環境チェックを自動的に行うこ とにより、ユーザAの環境に適合しないソフトウェアが し、環境チェックを行う。このチェックはチェックスク 50 配送されるのを防ぐことができる。例えば、あるパッケ ージソフトウェアを通信回線22を介して購入した後 に、特定のドライバがないとそれが動作しないことを知 るといったような事故が未然に防止される。

【0054】RIS=OKとなるとホスト計算機21は 環境チェックを終了し、判定結果(IIIDCE=OK) とともに、配送先のディレクトリSOUKODIRを端 末23に送る。このSOUKODIRは、ユーザA環境 ファイルに格納されているSOUKOのディレクトリで あるD: ¥SOUKOの下にテトリスの推奨ディレクト で指定される。

【0055】このとき同時に、インストールの可否(R 1S)、インストールプログラム(インストーラ)のア イコン登録の有無(ICON)、およびダウンロードの 可否(DLOAD)が端末23に送られる。これらのフ ラグR 1 S、1 C O N、D L O A D により、ホスト計算 機21はインストール、インストーラのアイコン登録。 ダウンロードのうちのどれが可能かを端末23に通知す

ウェアを端末23のシステム、例えばWINDOWSに 登録して、端末23トで使用可能にすることを意味す る。したがって、この場合はそのソフトウェアの実行フ アイルをW1NDOWS上でアイコン登録する作業まで を含む。これに対して、インストーラのアイコン登録と はインストールを実行するプログラムを端末23上でア イコン登録することを意味する。

【0057】ここでは、インストールとダウンロードが 許諾され(RIS=OK、DLOAD=OK)、インス いう条件が提示される。複雑なインストールプログラム を持つソフトウェアの場合には、インストールが許諾さ れる代わりにインストーラのアイコン登録が必要である 旨が提示される。また、WINDOWSを搭載している 端末からTOS (TOWNSOOS) 用のアプリケーシ ョンを要求されたような場合には、ダウンロードのみが 許諾される。

【0058】次に、端末23の端末ソフトはインストー ル、インストーラのアイコン登録、ダウンロードの順に トとして設定し、表示装置24の画面に表示する。ここ では、ホスト計算機21により許諾されたインストール とダウンロードのうち優先順位のより高いインストール がデフォルトとして設定され、インストール方法選択ウ ィンドウに表示される。

【0059】図6は、インストール方法選択ウィンドウ の表示例を示している。図6において、「システム登 録」がインストールに相当し、これがデフォルトで選択 されている。

【0060】 ユーザAは表示されたインストール方法を 50 UKO¥TETにTET1. LZHをダウンロードす

確認して、確認した旨を入力する(ステップS15)。 また、ユーザAはここで表示された設定を変更すること もできる。例えば、インストーラのアイコン登録を行い たいときは、図6のインストール方法選択ウィンドウ内 の「インストーラのアイコン登録」を選択して入力す

【0061】基本的には、ユーザAは手間をかけずにで きあいのインストールを行いたい場合は「システム登 録」を選択し、細かいインストール設定を自分で行いた リであるTETをサブディレクトリとして付加した形式 10 い場合は「インストーラのアイコン登録」を選択し、格 納場所を後で変更したい (別の機種の端末にインストー ルしたい)場合は「ダウンロード」を選択する。「ダウ ンロード」を選択すれば、端末23の機種とは異なる機 種用のソフトウェアを入手して動作するかどうか試して みることも可能になる。

【0062】次に、端末23はホスト計算機21から指 示された字配用のサブディレクトリD:¥SOIIKO¥ TETを、ハードディスク25内に自動的に生成する (ステップ S 1 6)。 ここでもし、端末 2 3 にサブディ 【0056】インストールとはユーザAの選んだソフト 20 レクトリD: ¥SOUKO ¥TETが既に存在している 場合は、例えばD:¥SOUKO¥TET 001とい うサブディレクトリをつくり、これも既に存在している 場合はD:¥SOUKO¥TET 002というサブデ ィレクトリをつくる。

【0063】テトリスのファイル本体41はファイルT ET1. LZH (F1) EVBRIP200. DLL (F2)とから成り、TET1. LZHは4つのファイ JUTETRIS, EXE, TOWNS, DRV, PC9 8. DRV、およびMAC、DRCを圧縮してできてい トーラのアイコン登録は行わない(ICON=NG)と 30 る。TET1. LZHを圧縮前の状態に伸長(解凍)す るとこれらの4つのファイルに分かれるが、TETI. LZHの解凍はホスト計算機21から端末23に配送さ れた後に行われる。

【0064】宅配用のサブディレクトリを生成した端末 23は、リモートインストールの開始を依頼するコマン ドRIS INSTALLを選択したソフトウェアの番 号とともにホスト計算機21に送る(図5、ステップS 17)。これを受けて、ホスト計算機2」は送られた番 号に対応するソフトウェアのリモートインストールを開 優先順位をつけて、より優先順位の高いものをデフォル 40 始する。リモートインストールは、ホスト計算機21が 作成したテトリスのインストールスクリプト42に従っ て、ホスト計算機21と端末23の間のやりとりにより 自動的に行われる(ステップS18)。

> 【0065】インストールスクリプト42には、まずフ アイルTET1. LZHをユーザA側の格納場所@SO UKO@にダウンロードすることを指示する記述があ る。そこで、ホスト計算機21は@SOUKO@をSO UKODIR=D: ¥SOUKO¥TETに置き換え て、ハードディスク25のサブディレクトリD:¥SO

(9)

る.

【0066】端末23からダウンロードの完了(OK) を通知されると、次にホスト計算機21は、@WIND IR@をD:¥WINDOWSに置き換えて、ハードデ ィスク25のディレクトリD:¥WINDOWSにVB RJP200. DLLをダウンロードする。

【0067】端末23からダウンロードの完了(OK) を通知されると、次にホスト計算機21は、格納場所@ SOUKO@ (D:¥SOUKO¥TET) にダウンロ ードしたTET1. LZHを解凍する指示、LHA X 10 ロトコルの一例を示している。図7のプロトコルにおい

D: ¥SOUKO¥TET¥TET1. LZHを送 る。これを受けて、端末23はTET1、1.7日を前述 した4つのファイルTETRIS. EXE、TOWN S. DRV、PC98. DRV、およびMAC. DRC に解凍する。これらの4つのファイルはTET1. I.7. Hと同じサブディレクトリD: ¥SOUKO¥TETに 保持される。

【0068】端末23から解凍の完了(OK)を通知さ れると、次にホスト計算機21は、格納場所@SOUK O@ (D:\SOUKO\TET)の機種@. DRVと 20 し、DRVNAMEはそのパーティションに対応するド いうファイルを格納場所@WINDIR@(D:¥WI NDOWS) に移動させてファイル名をFONT DR Vに変更する指示、MOVE D: ¥SOUKO¥TE T¥TOWNS. DRV D: ¥WINDOWS¥FO NT、DRVを送る。このとき、ホスト計算機21はユ ーザA環境ファイル39を参照して、機種@をTOWN Sに置き換えて送る。これを受けて、端末23はサブデ ィレクトリD: ¥SOUKO¥TETのファイルTOW NS. DRVをディレクトリD:¥WINDOWSに移 動し(ファイル移動)、FONT、DRVというファイ 30 ル名に変更する(リネーム)。

【0069】端末23からファイル移動およびリネーム の完了(OK)を通知されると、次にホスト計算機21 は、ファイルTETRIS、EXEのアイコン登録を行 う指示、ICON TETRIS. EXEを送る。これ を受けて、端末23はサブディレクトリD:¥SOUK O¥TETのファイルTETRIS, EXEをアイコン 化して端末23内に登録する。これにより、表示装置2 4の画面に表示された倉庫ウィンドウ36内に、例えば TETRIS. EXEを起動するアイコン37が表示さ 40 れ、アイコン37をクリックすればテトリスが動作を開 始する。

【0070】端末23からアイコン登録の完了(OK) を通知されると、ホスト計算機21はRETURNを送 り返してリモートインストールの終了を端末23に通知 し、一連のインストール作業を終了する。リモートイン ストールの終了を通知された端末23は、ユーザAの指 示に従って次のソフトウェアの選択とそのリモートイン ストールを行うか、あるいは処理を終了する (ステップ S 19) .

【0071】ステップS18のインストール時に、イン ストールするソフトウエェアがそのダウンロード牛の格 納場所の空き容量に比べて大きければ、格納場所を変更 してダウンロードする。

【0072】次に、図7から図12までを参照しなが ら、本実施例のリモートインストールのプロトコルの例 と第1および第2のキーワードの表示例について説明す る。図7は、ステップS3の端末23によるホスト計算 機21へのアクセス時に、端末23が環境情報を送るプ て、リクエストID (RID)、端末を特定するマシン ID (MID) 、日時 (TIME) に続いて、端末23 に関するマシン情報 (MACHINE:) が記述されて

【0073】MACHINE:の中のドライブ情報(D RV:) には、容量やドライブ名等のハードディスク2 5に関する情報が記述されている。例えば、PART 1 NF:の中のCAPACITYはそのパーティションの 容量を表し、VACANTはそのうちの空き容量を表 ライブ名を表す。

【0074】DRV:に続いて、宅配用の格納場所であ る倉庫ディレクトリSOUKODIRと、OS(WIN DOWS) の格納場所であるディレクトリWINDIR が記述されている。ここでは、SOUKODIR=D: ¥RIS¥SOUKOであり、WINDIR=D: ¥W 1 N D O W S である。その次には、メモリに関する情報 (MEM:) がある。このSOUKODIRを指定する ことにより、端末23はホスト計算機21に字配先を通 知する。

【0075】そして、MACHINE: に続いて、端末 23のマシンパスワード (MPSWD) 等が記述され る。図8は、ステップ514の環境チェックの終了時 に、ホスト計算機21がSOUKODIRにサブディレ クトリを付加して送り返すプロトコルの一例を示してい る。図8のプロトコルにおいて、RID、環境チェック の判定結果(JUDGE)に続いて、宅配先に関する情 報 (STRPLACE:) が記述されている。

【OO76】STRPLACE:の中のSOFTはステ ップS12でユーザが選択したソフトウェアの番号を表 し、WORKDIRは作業領域を表し、SOUKODI Rはホスト計算機21が指定した宅配先を表す。ここで は、WORKDIRは図7のSOUKODIRと同じで あり、SOUKODIRは図7のSOUKODIRにサ ブディレクトリ名FMを付加した形になっている。 【0077】STRPLACE: に続いて、作業領域の サイズWORKSIZおよび宅配先のサイズSOUKO S1Zが記述されている。図9は、ステップS4からS 9において、ホスト計算機21が第1および第2キーリ 50 ストを端末23に送り、ユーザAの選択したキーワード

している。図9のプロトコルにおいて、端末23がコマ ンドRIS_KEYLISTにより第1キーリストを要 求すると、ホスト計算機21がレスポンスとしてRIS KEYLIST*RESPとともに第1キーテーブル の内容KEYLIST:を送り返す。このKEYLIS T:内には、キー番号KEY=1、2、3、・・・に対 応してキーワードNAME="OS/基本ソフト"、 開発支援"、"ゲーム"、・・・が記述されている。 【0078】次に、端末23がコマンドR1S KEY 10 トAはゲーム、画像、DOSの3つのキーワードを持 LISTとともに、ユーザAの選択した第1キーワー ド"ゲーム"のキー番号3を送ると、ホスト計算機21 がレスポンスとしてRIS KEYLIST*RESP とともに、キー番号3に対応する第2キーテーブルの内 容KEYLIST:を送り返す。このKEYLIST: 内には、キー番号KEY=51、52、53、54、5 5. ・・・に対応してキーワードNAME="RP G"、"アクション"、"パズル/クイズ"、"シミュ レート"、"冗談"、・・・が記述されている。 【0079】そして、端末23はコマンドRIS_LI STとともに、ユーザAの選択した第2キーワード"ア クション"および"冗談"のキー番号52および55を ホスト計算機21に送り、3つのキー番号3、52、5 5を持つソフトウェアのリストを要求する。ここでは、 既におくった第1キーワードのキー番号3はホスト計算 機21が記憶しているので、第2キーワードのキー番号 52および55のみが送られる。

【0080】図10は、第1および第2キーワードの表 示例を示している。図10における第1および第2キー ワードは図9のそれらとは異なっている。ユーザAが見 30 ENVとともにユーザAの選んだソフトウェアの番号 ている表示装置24の画面には、例えば画像、ゲーム等 の第1キーワードが表示され、ユーザAが第1キーワー ドを選択すると、次にツール、テキスト、DOS、WI N、画像、音声、ゲーム等の第2キーワードが表示され る。第2キーワードの中には、画像、ゲームのように第 1キーワードと重複するものも含まれる。

【0081】ユーザAは、表示されたいずれのキーワー ドも選択することができる。例えば、第1キーワードと して画像を選び、第2キーワードとしてツール、DO S、ゲーム等を選んだり、あるいは第1キーワードとし 40 てゲームを選び、第2キーワードとしてDOS、W1 N、画像、音声等を選ぶ。また、ユーザAは第2キーワ - ドとして2つ以上のキーワードを同時に選択すること もできる。

【0082】一般に、ソフトウェア群35の中から希望 するソフトウェアを選択するためのキーワードは多数あ るので、これらを一度に全部表示すると見づらく、まっ たく必要のないものも表示される。そこで、これを単純 なツリー構造のメニューにして表示すると、最初に選択

ると欲しいソフトウェアは得られなくなってしまう。 【0083】そこで、図10のように重複を許して2つ の階層でキーワードを表示することにより、ユーザは多 数のキーワードの中から必要なものをより柔軟に選びだ すことが可能になる。尚、キーワードの階層は2階層に 限らず、より多くの階層に分けて表示してもよい。

【0084】ソフトウェア群35の各ソフトウェアのコ ンテンツは、あらかじめいくつかのキーワードと関係付 けられて格納されている。例えば図10において、ソフ ち、ソフトBは画像、ツール、WIN、ゲームの4つの キーワードを持つ。したがって、ユーザAが画像とゲー ムの2つのキーワードを選択すると、これらの2つのソ フトウェアを含むリストがホスト計算機21から送られ てきて画面に表示される。

【0085】図11は、ステップS3のホストアクセス 時において、端末23からホスト計算機21へ送られる 環境情報の送信プロトコルの他の例を示している。図1 1のプロトコルにおいて、マシン情報MACHINE: 20 の中のMODELは、ステップS」において端末ソフト のインストール時に取得した情報で、端末23の機種T OWNSを表す。また、PARTINF:の中のVAC ANTは、ステップS3のホスト計算機21へのアクセ スの前(ステップS2)に取得した情報で、対応するパ ーティションの空き容量を表す。

【0086】図12は、ステップS14における環境チ ェックとその後のステップS17におけるインストール 開始のプロトコルの一例を示している。図12のプロト コルにおいて、まず端末23はコマンドRIS CHK (ソフトコード) SOFT=5をホスト計算機21に送 り、環境チェックを要求する。

【0087】ホスト計算機21は、まずVBRJP20 DLLというファイルが端末23のシステムディレ クトリにあるかどうか調査するための指示CHKEX E: b. LAXLARIS CHKENV*RESPL ともに端末23に送る。CHKEXE:には、TAG =" VBRJP200. DLL"、コマンドCMD=" ST4 D: ¥WINDOWS¥SYSTEM¥VBR IP200. DLL"、作業用ディレクトリの指定WO RKDIR="D:¥RIS¥KOBUTA"、宅配先 のディレクトリの指定SOUKODIR="D:¥RI S¥KOBUTA"等が記述されている。

【0088】端末23は、ドライブDのディレクトリW INDOWS¥SYSTEMにファイルVBRIP20 O. DLLがあるかどうか調べ、その結果をRESUL T:としてホスト計算機21に送り返す。RESUL T:には、対応するTAG="VBRIP200. DL L"とともに調査結果VAL="OFF"が記述されて するキーワードが重要な役割を果たし、そこで選択を誤 50 いる。これは、ファイルVBRJP200、DLLがシ

ステムディレクトリになかったことを意味する。

【0089】そこで、ホスト計算機21は、選択された ソフトウェアをインストールしてよいかどうかをユード に助い合わせる指示ASKCHK:を、レスポンスFI SCHKENV*RESPとともに端末23に送る。A SKCHK:には、TAC="Q1"、表示すべき質問 文QUERY="このソフトを実行するためにはーイン ストールしてもよろしいですか?"、および回答のフォーマットANS:が解決すれている。

[0090]端末23は、ユーザルが入力した回答をR 10 ESULT:として、コマンドRIS_CHKENVとともにホスト料理機21に送り返す。RESULT:には、対応するTAC="01"とともに回答結果VAL="0K"が記述されている。これは、ソフトウェアをインストールしてもよいという意味である。

[0091] そこで、ホスト計算機21は、他に動作環境上の障害がなければ、レスポンスRIS_CHKEN V来ESPとともに環境チェック結果】UDGE="OK"を端末23に送る。これは、ファイルVBRJP200、DLLがないことを能いて、ソフトコード5番20ツソフトウェアの動作環境が整っており、インストールが可能であることを曖昧する。

【0092】環境チェックの純果が" OK"となったの で、端末23はコマンドRIS_INSTALLととも に、インストール方法の種別TYPE="RIS"、宅 配先の指定STRPLACE:等をホスト計算機21に 送り、インストールを要求する。STRPLACE:は、インストールを要求する。STRPLACE:に は、インストールを要求する。STRPLACE:に に、インストールをであるアンストールでのファトコードSO FTとともに、作業用ディレクトリWORKDIR、宅 配先のディレクトリSOUKODIRが記述されてい る。

[0093] 以後、ホスト計算機2 1 は指定された方法 でソフトウェアのインストールを行う、インストールの 際には、例えば関ちのステップ518で設明したさい。 は、日本は関与したが、1000円では、2000円では、3000円では、2000円では、2000円では、3000円では、2000円では、

【0094】しかしこの方法では、端末23が頻繁にホスト計算機21との通信を行わなければならないので、面信の効か必須くなる。そこで、ホスト計算機21がインストール作業のコマンドを記述した設定ファイルを用意し、これを端末23に渡して自動インストールを行むせる方法が考えられる。

【0095】図13は、設定ファイルを用いた自動インストールのプローチャートである。図13のインストール作業は、図4のステップS16におけるサブディレクトリの生成の後に行われる。

【0096】端末23は、まずコマンド月15_1NS TALLをソフトウェアの番号とともにホスト計買機2 に送送くステップ521)。これを受けて、ホスト計 算機21は送られた番号に対応するソフトウェアのリモートインストールを開始する。リモートインストールと開始する。リモートインストールルストール、ホスト計算機21が採成とデトリスのインストルスクリプト43に従って、ホスト計算機21と端末23の間のやりとりにより自動的に行われる(ステップ522)。

【0097】ホスト計算機21は、まず@SOUKO®をSOUKODIR=D:\SOUKO\TETに置き 換えて、ハードディスク25のサブディレクトリD:\SOUKO\TETにファイルTET1. L2Hをダウンロードする。

【0098】端末23からダウンロードの完了 (0K) を通知されると、次にホスト計算機21は、@WIND IR@をD: ¥WINDOWSに置き換えて、ハードデ ィスク25のディレクトリD: ¥WINDOWSにVB RJP200. DL1をダウンロードする。

【0099】端末23からダウンロードの完了(OK) を週知されると、次にホスト計算機21は、eSOUK の定をSOUKの目かまるOUKのに置き換えて、端 末23が行うべき作線のコマンドを記述したユーザA用 設定ファイル44 (SETUP. INF)を、ハードデ ィスク25のディレクトリD: W SOUK Oにゲウンロ ードする。このとき、ホスト計算集21はステップS1 を回線にユーザ人取増カフィル39を参照して、設定 ファイルSETUP. INFに含まれる機種、SOUK O、WINDIR等の情報をユーザA用の情報に書き換 えて送る。設定ファイルSETUP. INFには、ファ イルTET1. LZHを解凍し、ファイルTOWNS. EXE参りエリアリネームし、ファイルTFRIS. EXE参システムに登録する一連の作業が配述されてい

【0100】端末23からダウンロードの完了(OK) を通知されると、次にホスト計算機21は、設定ファイルSETUP. 1NFの配述に従って自動インストール を行う指示INSTALL D:¥SOUKO¥SET UP. 1NFを端末23に送る。

- 0 【0101】これを受けて端末23は、設定ファイルS ETUP. INFの起送に従って自動インストールを行 う。端末23は、まずコマンド10 G OFFによりホ スト計算機21との間の回線を遮断する。これ以降は、 通信回線22を使用しないので適度料金もかからない。 次に、コマンドLHA X D:¥SOUKOYETE YTET1. LZHにより、ファイルTET1. LZH を前述した4つのファイルTETRIS. EXE、TO WNS. DRV、PO98. DRV、およびMAC. D RCに解離する。
- 50 【0102】次に、端末23はコマンドMOVE D:

21

Y S O U K O Y T E T Y T O W N S. D R V D : Y W INDOWS ¥ FONT. DRVにより、ファイルTO WNS. DRV&ディレクトリD:¥SOUKO¥TE TからD: ¥W1NDOWSに移動させて、そのファイ ル名をFONT. DRVに変更する。次に、コマンド1 CON TETRIS, EXEにより、ファイルTET R I S. EXEをアイコン化して端末23内に登録す る。そして、コマンドPOFFにより電源をオフにし、 インストール作業を終了する。

【0103】設定ファイルを用いた自動インストールで 10 3)である。 は、ホスト計算機21が作業終了の最終確認をすること はできないが、通信回数を削減することにより通信回線 22の使用効率を高めることができる。また、ソフトウ ェアの購入前に機種等のインストール条件を解決して、 後は自動的にインストールが行われる。

【0 I 0 4 】図 I 4 は、他の形式の設定ファイルの一例 を示している。図14の設定ファイルにおいて、「Ds t Dirs] はファイルの格納先のリストであり、「F iles] は格納すべきファイルのリストである。ここ では、ユーザが希望するソフトウェアの実行ファイル 20 【図 12】環境チェックのプロトコルを示す図である。 of t2. ExebralD: ¥RIS¥KOB UTAに格納し、TOWNS用のドライバであるTOW NS. DRVの名称をFONT、DRVに変更してディ レクトリD: ¥WINDOWS¥SYSTEMに格納す ることが記述されている。

【0105】設定ファイルの生成時には、〔DstDi rs)は1=SOUKODIR、2=WINDIRと記 述されるが、ホスト計算機21が実際のSOUKODI R、WINDIRの情報を得た時点で、1=D:¥RI S¥KOBUTA、2=D:¥WINDOWS¥SYS 30 13 アイコン表示手段 TEMと書き換えられる。このように、設定ファイルの 中の設定条件は動的または選択的に変更することができ る。

[0106]

【発明の効果】本発明によれば、配送センターから通信 回線を介して、ユーザの希望するソフトウェアをその端 末装置に自動的にインストールすることが可能になる。 これを利用して、通信回線を介してソフトウェアをユー ぜに販売することも可能になる。

【0107】このとき、配送されたソフトウェアは専用 40 31、38、39 環境ファイル のディレクトリに格納されるので保守性が良く、またユ ーザは配送先のディレクトリ等を指定する文字列を入力 する必要がない。

【0108】ユーザは端末装置の画面上で希望するソフ トウェアを効率よく選びだすことができ、そのインスト ールの方法も選択することができる。また、ユーザがソ フトウェアの動作環境をチェックする必要がなく、自動 的に環境チェックが行われる。

【0109】さらに、ソフトウェアのインストール時に

通信回線の使用をできるだけ少なくすることができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理図である。

【図2】本発明の実施例の歴成図である。

【図3】リモートインストールのフローチャート (その) 1) である。

【図4】リモートインストールのフローチャート (その) 2) である。

【図5】リモートインストールのフローチャート (その)

【図6】インストール方法選択ウィンドウの例を示す図 である。

【図7】リモートインストールプロトコルを示す図(そ

の1)である。 【図8】 リモートインストールプロトコルを示す図(そ

の2)である。 【図9】キーワード選択のプロトコルを示す図である。

【図10】キーワードの表示例を示す図である。

【図11】環境情報の送信プロトコルを示す図である。

【図13】自動インストールのフローチャートである。

【図14】設定ファイルの例を示す図である。

【符号の説明】 1 インストール手段

2 サブディレクトリ指定手段

3 キーワード格納手段

4 環境チェック手段 11 自動インストール手段

12 コンテンツ格納手段

14 インストールメニュー表示手段 15 選択手段

16 キーワード表示手段

17 環境情報涌知手段 2.1 ホスト計算機

22 通信回線

2.3 端末

24 表示装置

25 ハードディスク

32 第1キーテーブル

33 第2キーテーブル

34、44 設定ファイル 35 ソフトウェア群

3.6 倉庫ウィンドウ

37 アイコン

40 チェックスクリプト 4.1 ファイル本体

42、43 インストールスクリプト

インストール方法選択ウィンドウの例は示す団



【図2】

本発明の 実施例の構成図



[図8]

リモートインストールプロトコルを示す図(その2)

NS DISPAPMESY (キストー 3地共)
計算者。
1月6年 - 1
1月7日 -


【図14】

設定ファルの例を示す図


[DetDirs] 1=0: Vrisykubuta 2=0: Valnovasysystem			
(Files) ;Description,	Det (Dir:Name),	Shared	
Soft2.Exe, TOWS.DRY	1:Soft2.Eve, 2:POVT.DNY	, p	

[図3]


リモートインストールのフローチャート(その1)



[図 4]



[図5]



【図11】

環境情報の送信プロトコルを示す図



[図9]

【図7】

```
リモートインストールプロトコルを示す図(その1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 キーワード選択のプロトコルを示す図
                                                                                                                                                                                                                                                                                           (コマンド)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              RIS KEYLIST
RIS SENDENV(効果→ホスト)
       RID=1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            RIS_KEYLISI*RESP
KEYLIST:
KEY=1,
NAME="OS/基本ソフト",
                                                                                                                                                                                                                                                                                           (レスポンス)
      MID=1,
MID=1,
TIME=1994/08/94/12/20/20,
MACHINE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NAME="US/なネッ』
KEY=2。
NAME="開発支援"。
XEY=3。
NAME="ゲーム"。
               MODEL=1.
               NS=1.
               DRV:
                     DRYKIND=HS.
                       HOINE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                           (コマンド)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            RIS_KEYLIST
KEY=3
                             HDID=O.
                             PARTINE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RES ACTUIST*RESP

XEY/63:

XEY/63:

XEY-63:

XEY-63:

XEY-63:

XEY-63:

XEY-63:

XEY-64:


X
                                                                                                                                                                                                                                                                                           (レスポンス)
                                      PARTNO=1.
                                   CAPACITY=400000,
VACANT=200000,
(ISNAME=MSDOS2,
DRVMAME=D,
PRIORITY=?
                             PARTINE:
                                     PARTNO=2,
CAPACITY=500000,
VACANT=300000,
                                      OSNAME=HSDOS.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         (コマンド)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            RIS_LIST
                                     DRVNAHE=E,
PRIORITY=?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KEY=52,
KEY=53
                     DRVKIND=HS,
HDINF:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [図10]
                             MDID≕1.
                              PART INF:
                                     PARTNO=1,
CAPACITY=500000,
                                                                                                                                                                                                                                                                    キーワードの表示例を示す例
                                     VACANT=200000.
DSNAME=MSDOS.
                                     DRVNAME=F,
PRIORITY=?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  374B
                             PART LNF:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7-6
                                      PARTNO=2
                                      CAPACITY=700000.
                                     VACANT=300000,
DISNAME=HSDOS,
DRYNAME=G,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1.6
                                     PRIORITY=?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     他伸
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              海
                     DRVKIND=F2,
DRVKIND=F2,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     変数
                     DRVKIND=C
               ,
SOUKOD1R=D: VRISYSOUKO, <-----ここで倉庫ディレクトリを指定
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7
               WINDIR-D: YWINDOWS,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  >
               MEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                   4
                       WMFM=R0000000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 90S
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ź.
                       TPA=400000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                54.21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              被
      MPSMD="1234"
                                                                                                                                                                                                                                                                                  推
                                                                                                                                                                                                                                                                                   (1-4推生)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1
```

【図12】

環境チェックのプロトコルを示す図

```
MAT=5 (ソフトコード5番をチェックしたい)
RIS_CHKENV*RESP
  CHREXE:
TAG="VBRJP200.DLL."
   "TAG="YBRJP200.DLL" (YBRJP200.DLLというファイルがシステムディレク
OMD="ST4 D: YWI NDOWSYSYSTEMYVBRJP200.DLL" トリにあるか現実)
    WORKDIR="D: VRISVKOBUTA"
    SOUKOOTR="D: YRTSYKOBUTA"
  WORKS17:=700000.
  SOUNOS1Z=5000000
RIS_CHKENY
  SOFT=5,
RESULT:
    TAG="YBRJP200.DLL",
VAL="OFF"
                              (VBRJP200.DLLというファイルはシステムディレクトリにない)
RIS CHKENV*RESP
  ASKCHECK:
TAG="Qj".
QUERY="
                                (ユーザに問いあわせる)
       EMY:"
この7DPを実行するためには、VBNIP200.DLLが必要ですが、
あなたの次形にはこの7r4が見つかりません。
このままでは実行できませんが、バストもしてもよろしいですか?"。
     TYPE=0,
ANS:
      COOK="OK",
NAME="OK"
     ANS
      CODE="CANCEL"
     NAME="CANCEL"
RIS_CHKENV
  SOFT=5,
RESULT:
     TAG="GI",
                     (ユーザがインストールしてもよいと答える)
R1S_CHKENV*RESP
  JUDGE="OK"
                      (インストール可能)
RIS_INSTALL
CNT-1,
TYPE="RIS",
STRPLACE:
 SOFT=5,
WORKDIR="D: YRISYKOBUTA",
SOUKODIR="D: YRISYKOBUTA"
```

[図13] 自動インストールのフローチャート



フロントページの続き

(72)発明者 原 孝 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

(72)発明者 岡田 利司郎 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (72)発明者 山嵜 利哉

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内 (72)発明者 五十嵐 典彦

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内